



La scelta
giusta per il
CPW
interattivo



maximuminteractive



Volete migliori prestazioni interattive dal vostro AS/400 (iSeries)?

- I vostri utenti online si lamentano dei tempi di risposta lunghi ?
- Il vostro carico di lavoro interattivo è costretto a meno di quello che la vostra macchina potrebbe reggere ?
- Perché comprare un upgrade per avere più potenza interattiva quando potete comprare Max400? MAX400 applica il semplice concetto del software che sostituisce le funzioni hardware (come nei router, nei modem, negli emulatori, nelle casse automatiche, ecc..)

MAX400 per il vostro server AS/400 (iSeries) ...

MAX400 regola automaticamente i job interattivi del vostro sistema in modo da minimizzare le risorse interattive CPW richieste. Con MAX400 avrete il massimo CPW interattivo senza dover installare le caratteristiche interattive addizionali per supplire ai picchi nel vostro carico di lavoro interattivo. MAX400 è una piccolissima utility software (50K zippata) che regola e massimizza le prestazioni interattive del vostro server AS/400 o iSeries e che si installa in 5 minuti.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Quali versioni di OS sono supportate da MAX400 ?

V4R1 , V4R2, V4R3, V4R4, V4R5, V5R1, V5R2, V5R3 e V5R4.

Come funziona MAX400 ?

MAX400 scandisce il sistema ad intervalli regolari e resetta certi flag all'interno dei job che indicano se il job ha inviato l'I/O ad un display, il che causerebbe l'attenzione del processo di rallentamento del gestore interattivo. Max400 inoltre imposta e regola specifici dati per il tracciamento delle prestazioni usati per calcolare se il consumo interattivo è in eccesso. Facendo ciò il gestore (CFINT) governor non conta questi job come interattivi.

FAQs (continua)

Cos'è il CFINT ?

CFINT è un task di sistema interno usato per gestire i job interrupt. Sui modelli server è anche usato come gestore per rallentare le prestazioni interattive fino ai livelli impostati. C'è un task per ogni processore che viene mostrato come CFINT01, CFINT02, ecc.

Dove si vede CFINT? C'è su tutte le macchine?

Tutti i normali job attivi possono essere visti con WRKACTJOB, mentre i task si vedono solo con WRKSYSACT e anche con l'Operations Navigator (o l'iSeries Navigator) via Management Central. Tutte le macchine hanno un CFINT, sebbene consumi diversamente nei differenti modelli.

MAX400 decrementa le prestazioni degli altri job?

MAX400 non interferisce con le prestazioni dei job non interattivi.

maximum interactive

Produttore

Max400 Co Ltd
DaeCheong-Tower 823-Ho, GaePo-dong
GangNam-gu, Seoul, 135-939 , South Korea

Distributore per Italia e paesi di lingua Italiana :
Consist, divisione di Informacom srl.— Verona—
tel. 199.445.900
www.consist.it— info@consist.it

max400.net